

XDM → **X-Server** → **Loginfenster** → **Sitzung**

- | | | | |
|----------------------------|--|---|--|
| 1. /etc/X11/xdm/xdm-config | 4. /etc/X11/XF86Config
oder
/etc/X11/xorg.conf | 5. /etc/X11/Xresources
oder
/etc/X11/xdm/Xresources | 7. ~/.Xsession
oder |
| 2. /etc/X11/xdm/Xservers | | 6. /etc/X11/xdm/Xsetup | 8. /etc/X11/xdm/Xsession |
| 3. /etc/X11/xdm/Xaccess | | | 9. /etc/X11/xdm/Xresources
und
~/.Xresources
oder
~/.Xdefaults |

KDM → **X-Server** → **Loginfenster** → **Sitzung**

- | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 10. /etc/X11/kdm/kdm-config
oder | 4. /etc/X11/XF86Config
oder
/etc/X11/xorg.conf | 13. /etc/X11/kdm/kdmrc | 15. ~/.xinitrc
oder |
| 11. /etc/X11/kdm/xdm-config | | 14. /etc/X11/kdm/backgroundrc | 7. ~/.Xsession
oder |
| 12. /etc/X11/kdm/Xservers
oder | | | 16. /etc/X11/xinit/xinitrc
oder |
| 13. /etc/X11/kdm/Xaccess
oder | | | 8. /etc/X11/xdm/Xsession |
| 14. /etc/X11/xdm/Xservers | | | 9. /etc/X11/xdm/Xresources
und
~/.Xresources
oder
~/.Xdefaults |
| 15. /etc/X11/xdm/Xaccess | | | |

GDM → **X-Server** → **Loginfenster** → **Sitzung**

- | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--|
| 17. /etc/X11/gdm/gdm-config
oder | 4. /etc/X11/XF86Config
oder
/etc/X11/xorg.conf | 18. /etc/X11/gdm/gdm.conf | 15. ~/.xinitrc
oder |
| 18. /etc/X11/gdm/gdm.conf | | | 16. /etc/X11/xinit/xinitrc |
| 1. /etc/X11/xdm/xdm-config | | | 9. /etc/X11/xdm/Xresources
und
~/.Xresources
oder
~/.Xdefaults |

- Zu 1.) In der Datei **/etc/X11/xdm/xdm-config**, werden einige PATH angaben zu anderen Dateien gemacht. Wichtig ist Hier die Letzte Zeile „**DisplayManager.requestPort: 0**“ die auskommentiert werden sollte wenn XDMCP genutzt werden soll
- zu 2 und 10.) Hier wird festgelegt, welche X-Server der Displaymanager verwalten soll
- zu 3 und 11.) Hier wird festgelegt, wer auf die vom Displaymanager verwalteten X-Server zugreifen darf
- zu 4.) Die Konfigurationsdatei des X-Servers, bei Xfree86 **/etc/X11/XF86Config** und bei Xorg **/etc/X11/xorg.conf**
- zu 5.) Hier werden Einstellung zum Aussehen des XDM-Loginfensters gemacht
- zu 6.) Hier wird z.B.: ein Hintergrundbild für das XDM-Loginfenster gemacht
- zu 7.) Benutzerspezifischer Aufbau der Sitzung
- zu 8.) Systemweiter Aufbau der Sitzung, wird nur abgearbeitet wenn 7. nicht existiert.
- Zu 9.) **/etc/X11/xdm/Xresources** Einstellungen für das Aussehen von X-Programmen (Größe, Schriftart, Lage ...), Systemweite Standardeinstellungen **~/.Xresources** und **~/.Xdefaults** Sind für die Benutzerspezifischen Einstellungen der X-Programme Zuständig
- zu 10.) Die gleiche Funktion wie 1. jedoch für den KDM, sollte Sie nicht vorhanden sein, wird die vom XDM verwendet
- zu 11.) Die gleiche Funktion wie 2. jedoch für den KDM, sollte Sie nicht vorhanden sein, wird die vom XDM verwendet
- zu 12.) Die gleiche Funktion wie 3. jedoch für den KDM, sollte Sie nicht vorhanden sein, wird die vom XDM verwendet
- zu 13.) Aussehen und Verhalten des KDM's Auch XDMCP und „-nolisten tcp“ werden hier eingestellt.
- zu 14.) Hintergrundbild für den KDM-Login.
- Zu 15.) Aufbau der Benutzerspezifischen Sitzung
- Zu 16.) Aufbau der Sitzung Systemweite Vorgabe, wird nur beachtet wenn 15. und 7. nicht vorhanden sind.
- Zu 17.) Die gleiche Funktion wie 1. jedoch für den GDM, sollte Sie nicht vorhanden sein, wird die vom XDM verwendet
- Zu 18.) Aussehen, Verhalten, XDMCP, Hintergrundbild, und X-Server-Optionen beim GDM